

Sincronizzare il vostro palmare da bluetooth

18/06/2007 16:59 by erriko

Oggi giorno è facile trovare nel nostro laptop la connessione bluetooth già presente di fabbrica, oppure aggiungere un adattatore se ne siamo sprovvisti o al pc desktop .

L'installazione della periferica, specialmente se usb, è semplice e veloce. Basta collegarla alla porta USB e installare i driver forniti dal produttore (il costo di una periferica del genere è di circa 20€).

Una volta installata questa periferica possiamo pensare davvero di farci tutto: connettere il pc in una piccola rete privata con altri pc dotati di bluetooth, scambiare file tra pc e telefono e viceversa, utilizzare il computer come vivavoce, mandare immagini alla stampante bluetooth che abbiamo nella stanza accanto e sì, anche sincronizzare un Pda.

Per fare questo dobbiamo innanzitutto installare Activesync, che troveremo in genere nel cd fornitoci con l'acquisto del palmare, oppure scaricarlo dal web con una semplice ricerca su google o dal sito Microsoft.

Dopodichè è necessario muoverci sull'icona in basso a destra che riporta il famoso logo del bluetooth e cliccare con il tasto destro.

A questo punto clicchiamo su configurazione avanzata per aprire una finestra nella quale cercheremo una scheda con suscritti servizi locali a questo punto clicchiamo su aggiungi servizio locale come in figura, se ci viene chiesto il tipo diciamo connessione in ingresso

Al nuovo servizio verrà assegnata una porta di comunicazione COM, ricordiamocela.
A questo punto nella stessa finestra cerchiamo Accessibilità e rendiamo il nostro pc rilevabile dagli altri dispositivi.
Chiudiamo la finestra cliccando su OK.

Apriamo adesso Activesync con un doppio click sull'icona circolare grigia che troviamo vicino a quella del bluetooth in basso a destra.

Andiamo su file>impostazioni connessione e spuntiamo permetti connessioni a uno dei seguenti dispositivi scegliendo nel menu la porta COM precedentemente assegnata (nel mio caso COM4).

Diamo l'OK per concludere il settaggio.

Spostiamoci sul palmare, avviamo Comm Manager e avviamo il bluetooth, nella stessa schermata clicchiamo su impostazioni e poi su bluetooth. Nella finestra che si aprirà clicchiamo su Aggiungi nuova periferica (o in alcuni sistemi semplicemente nuovo) così da far partire la scansione dei dispositivi circostanti.

Scegliamo il nostro pc e clicchiamo su avanti ci verrà chiesto a questo punto di immettere un pin che dovremo subito ripetere sul pc che ce lo chiederà. Abbiamo avviato così un processo di "pairing", cioè le periferiche si "conosceranno" e si assoceranno così da poter comunicare. Tra i servizi disponibili sul pc, che leggeremo sempre nello schermo del palmare, spuntiamo Activesync e clicchiamo su fine.

A questo punto avviamo dal palmare Activesync e appena il programma sarà aperto clicchiamo su menu e poi su connetti via bluetooth. Abbiamo Finito!

Abbiamo finito: sarà possibile adesso sincronizzare normalmente il palmare come facciamo via cavo oppure utilizzare senza fili la connessione del pc per collegarci con il palmare e non pagare una esosa connessione UMTS/GPRS/HSDPA.

Spero di esservi stato utile! :P

P.S. Se non riuscite ad arrivare a questo punto o vi vengono segnalati errori:

- A. Controllate di aver settato correttamente la porta COM in activesync sul pc.
- B. Accertatevi di non avere altri pc "appaiati" con il pda, in questo caso sul palmare, dalle opzioni bluetooth prima citate cancellate eventuali altri pc.
- C. Avete settato come connessione predefinita quella del vostro operatore. Allora andate su Impostazioni>connessioni>connessioni e scegliete dai due menu Impostazioni ufficio, come in figura.